

# Tableaux de variations : ‘tabvar’

Daniel FLIPO  
Daniel.Flipo@univ-lille1.fr

## 1 Documentation

L’extension `tabvar.dtx`<sup>1</sup>, a pour but de faciliter la saisie des tableaux de variations. Elle s’appuie sur les extensions `array`, `colortbl`, et `varwidth`. Les flèches sont prises dans une fonte (type1) spécialement créée par Michel BOVANI. Depuis la version 1.5, quatre variantes de flèches sont proposées. Un grand merci à Michel pour cette contribution et pour ses remarques qui m’ont été très utiles pour améliorer les versions préliminaires.

Une autre possibilité (conservée uniquement pour préserver la compatibilité avec les premières versions de `tabvar`) consiste à faire appel, pour le dessin des flèches, à MetaPost : le fichier `tabvar.mp` permet de créer les trois flèches `tabvar.1`, `tabvar.2`, `tabvar.3`. Ceci est une solution de repli pour ceux qui auraient du mal à installer la fonte `tabvar.pfb`, à n’employer qu’en dernier recours.

Lorsqu’on travaille avec XeLaTeX ou LuaLaTeX il convient de placer l’appel à `\usepackage{tabvar}` *avant* `\usepackage{fontspec}`.

### 1.1 Installation

L’extension `tabvar` fait partie des distributions TeXLive, MacTeX, ProTeXt, MikTeX, etc. Si elle n’est pas installée chez vous, assurez-vous d’abord que l’extension `varwidth.sty` est présente sur votre système, sinon récupérez-la sur CTAN : cherchez par exemple la chaîne `varwidth` sur <http://www.tex.ac.uk/CTANfind.html>

Les fichiers `tabvar.1`, ... , `tabvar.3` ainsi que `tabvar.sty` et `tabvar.cfg` doivent être placés dans un répertoire vu par L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

Les flèches sont prises dans la fonte type1 `tabvar.pfb` à condition que celle-ci soit correctement installée : il est nécessaire de placer le fichier `tabvar.pfb` dans un répertoire où il sera pris en compte, par exemple, pour respecter l’architecture TDS : `texmf/fonts/type1/public/tabvar`. De même, son fichier de métriques `tabvar.tfm` devra être mis par exemple dans `texmf/fonts/tfm/public/tabvar`.

Un ligne donnant accès à cette fonte doit être ajoutée (voir `tabvar.map`) dans les fichiers `.map` utilisés par le pilote PostScript (`psfonts.map`) et par pdfTeX (`pdftex.map`). Ne pas oublier de mettre à jour les bases de données ls-R pour terminer (commande `mktexlsr` sous teTeX ou T<sub>E</sub>XLive).

### 1.2 Utilisation

L’environnement `tabvar` est une variante de l’environnement `array`, adaptée à la saisie de tableaux de variations.

Trois nouveaux types de colonnes, `C`, `L` et `R` remplacent les types classiques (`c`, `l` et `r`) ; ils permettent de disposer du matériel sur plusieurs niveaux dans un même ligne du tableau (ce sont des colonnes de type `\parbox`).

---

1. La version présentée ici porte le numéro v1.5, dernière modification le 2011/03/10.

Un quatrième type de colonne, noté **N** sert pour les plages où la fonction n'est pas définie. La colonne est entièrement grisée par défaut, mais il est possible de choisir une autre couleur (voir le fichier de configuration `tabvar.cfg`).

La saisie des lignes contenant les valeurs de la variable et les signes des dérivées se fait exactement comme celles d'un tableau `array`. Seules les lignes contenant les variations de la ou des fonctions font appel à six commandes particulières : `\croit`, `\decroit`, `\constante`, `\niveau`, `\dbarre` et `\discont`.

- Les commandes `\croit`, `\decroit` et `\constante` ne prennent pas d'argument, elles tracent les flèches montantes, descendantes ou horizontales.
- `\niveau{départ}{total}` prend deux arguments : le niveau (hauteur) où doit être positionnée la première valeur de la fonction et le nombre total de niveaux qui seront utilisés dans la ligne. Le niveau le plus bas est numéroté 1.
- `\dbarre` trace un double trait vertical dont la hauteur est celle de la ligne du tableau ; elle indique les discontinuités de la fonction.
- `\discont[num]{valeur_gauche}{< ou >}{valeur_droite}` peut s'utiliser lorsque la fonction présente une discontinuité à la place de la double barre traditionnelle ; elle prend trois arguments obligatoires : les valeurs à gauche  $f_-$  et à droite  $f_+$  de la fonction, séparées par un signe `<` ou `>` selon que  $f_- < f_+$  ou  $f_- > f_+$ . Enfin, l'argument optionnel, qui vaut 0 par défaut, permet d'intercaler  $num$  niveaux supplémentaires entre les valeurs de  $f_-$  et  $f_+$  si nécessaire.

Il est possible d'ajouter des filets d'alignement vertical en utilisant la commande `\barre{}` qui requiert un argument obligatoire, éventuellement vide : `\barre{}` trace un filet vertical dont la hauteur est celle de la ligne du tableau. Lorsqu'une valeur doit figurer sous le filet, on la passe en argument de la commande (`\barre{0}` par exemple), ainsi cette valeur sera centrée sur le filet. Ceci restreint évidemment l'usage de la commande `\barre` aux colonnes de type **C**. La couleur du filet (gris par défaut) est paramétrable, voir le fichier de configuration `tabvar.cfg`. Cette solution a été préférée à des pointillés qui posent des problèmes de raccordement d'une ligne à l'autre du tableau.

Depuis la version 1.5, quatre variantes sont proposées pour le dessin des flèches PostScript type 1, elles sont accessibles par les commandes `\FlechesPS1` (flèches « à moustaches » obtenues par défaut), `\FlechesPS2` (assorties à la police Fourier), `\FlechesPS3` et `\FlechesPS4`.

Le fichier `demo.pdf` (joint) propose plusieurs exemples, accompagnés de leur code source, illustrant les utilisations possibles de l'environnement `tabvar`.

Plusieurs commandes ou paramètres permettent de personnaliser l'aspect du tableau (augmentation de la largeur ou de la hauteur des cellules, etc.), voir le fichier `tabvar.cfg`.

## 2 Le code

### 2.1 Options

Depuis la version 0.9, les flèches utilisées par défaut sont prises dans la fonte type 1 de Michel Bovani.

Si cette fonte spécifique n'a pas pu être correctement installée, on pourra déclarer `\FlechesMPtrue` dans le fichier `tabvar.cfg` ou dans le préambule, ou encore utiliser l'option `FlechesMP` pour que les flèches MetaPost utilisées à la place. Cette solution est à proscrire lorsqu'on travaille avec XeLaTeX ou LuaLaTeX.

```

1 \newif\ifFlechesMP \FlechesMPfalse
2 \DeclareOption{FlechesMP}{\FlechesMPtrue}
3 \DeclareOption{FlechesPS}{\FlechesMPfalse}
4 \ProcessOptions

```

## 2.2 Identification, extensions requises

Chargement des extensions utiles :

```

5 \RequirePackage{array}
6 \RequirePackage{colortbl}
7 \RequirePackage{varwidth}
8 \RequirePackage{ifthen}

```

## 2.3 Dessin des flèches

Le fichier `tabvar.mp` (joint) contient le dessin des trois flèches en MetaPost.

La commande `mpost -tex=latex tabvar` produit trois fichiers `tabvar.1... tabvar.3` qui contiennent les dessins des flèches ; en PDF, il faut indiquer qu'il s'agit de fichiers MetaPost.

```

9 \RequirePackage{graphicx}
10 \RequirePackage{ifpdf}
11 \ifpdf
12   \input{supp-pdf}
13   \DeclareGraphicsRule*{mps}{*}{*}{}
14 \fi

```

La mise à l'échelle des flèches MetaPost se fait à partir de la valeur de `\f@size` qui contient normalement la taille en points de la police de base (10 en 10pt). Si la classe utilisée ne définit pas `\f@size`, on donne la valeur 10 à `\f@size`, la valeur par défaut de `\TVarrowscale` est alors 1.0 (échelle 1), l'utilisateur peut toujours redéfinir lui-même `\TVarrowscale` selon ses besoins.

```

15 \providecommand{\f@size}{10}
16 \newcommand{\TVarrowscale}{\strip@pt\dimexpr\f@size pt/10\relax}

```

La commande `\TVarrowscolstretch`, dont la valeur par défaut est 1, permet d'augmenter la largeur des colonnes contenant les flèches.

`\TVarrowscolstretch`

```

17 \newcommand*{\TVarrowscolstretch}{1}
18 \newcommand*{\TV@arrowcol@stretch}[1]{%
19   \makebox[\TVarrowscolstretch\width][c]{#1}}

```

La commande `\FlechesPS` suivie d'un chiffre compris entre 1 et 4 permet d'accéder à quatre variantes pour les flèches PostScript.

`\FlechesPS`

```

20 \newcommand*{\enearrow}{\enearrowi}
21 \newcommand*{\esearrow}{\esearrowi}
22 \newcommand*{\eastarrow}{\eastarrowi}
23 \newcommand*{\FlechesPS}[1]{%
24   \renewcommand*{\enearrow}{%
25     \csname enearrow\romannumeral#1\endcsname}%
26   \renewcommand*{\esearrow}{%

```

```

27 \csname esearrow\romannumeral#1\endcsname}%
28 \renewcommand*{\easarrow}{-%
29 \csname easarrow\romannumeral#1\endcsname}%
30 }

```

`\FlecheC` Le tracé des trois types de flèches est fait par les commandes `\FlecheC`,  
`\FlecheD` `\FlecheD` et `\FlecheH`. Le choix de la variante (MetaPost ou type1) est fait  
`\FlecheH` au `\begin{document}`, ce qui économise une fonte mathématique parmi les 16  
disponibles lorsqu'on choisit la variante MetaPost.

```

31 \AtBeginDocument{%
32   \ifFlechesMP
33     \newsavebox{\arup}%
34     \newsavebox{\ardown}%
35     \newsavebox{\arhor}%
36     \sbox{\arup}{\includegraphics[scale=\TVarrowscale]{tabvar.1}}%
37     \sbox{\ardown}{\includegraphics[scale=\TVarrowscale]{tabvar.2}}%
38     \sbox{\arhor}{\includegraphics[scale=\TVarrowscale]{tabvar.3}}%
39     \newcommand*{\FlecheC}{-%
40       \TV@arrowcol@stretch{\raisebox{.5ex}{\usebox{\arup}}}}%
41     \newcommand*{\FlecheD}{-%
42       \TV@arrowcol@stretch{\raisebox{.5ex}{\usebox{\ardown}}}}%
43     \newcommand*{\FlecheH}{-%
44       \TV@arrowcol@stretch{\raisebox{.5ex}{\usebox{\arhor}}}}%
45   \else
46     \DeclareFontFamily{U}{tv}{}%
47     \DeclareFontShape{U}{tv}{m}{n}{<->tabvar}{}%
48     \DeclareSymbolFont{tvsymbols}{U}{tv}{m}{n}%
49     \DeclareMathSymbol{\easarrowi}{\mathrel}{tvsymbols}{"21}%
50     \DeclareMathSymbol{\enearrowi}{\mathrel}{tvsymbols}{"25}%
51     \DeclareMathSymbol{\esearrowi}{\mathrel}{tvsymbols}{"26}%
52     \DeclareMathSymbol{\easarrowii}{\mathrel}{tvsymbols}{"31}%
53     \DeclareMathSymbol{\enearrowii}{\mathrel}{tvsymbols}{"35}%
54     \DeclareMathSymbol{\esearrowii}{\mathrel}{tvsymbols}{"36}%
55     \DeclareMathSymbol{\easarrowiii}{\mathrel}{tvsymbols}{"3B}%
56     \DeclareMathSymbol{\enearrowiii}{\mathrel}{tvsymbols}{"3F}%
57     \DeclareMathSymbol{\esearrowiii}{\mathrel}{tvsymbols}{"40}%
58     \DeclareMathSymbol{\easarrowiv}{\mathrel}{tvsymbols}{"46}%
59     \DeclareMathSymbol{\enearrowiv}{\mathrel}{tvsymbols}{"4A}%
60     \DeclareMathSymbol{\esearrowiv}{\mathrel}{tvsymbols}{"4B}%
61     \newcommand*{\FlecheC}{-%
62       \TV@arrowcol@stretch{\ensuremath{\enearrow}}}}%
63     \newcommand*{\FlecheD}{-%
64       \TV@arrowcol@stretch{\ensuremath{\esearrow}}}}%
65     \newcommand*{\FlecheH}{-%
66       \TV@arrowcol@stretch{\ensuremath{\easarrow}}}}%
67   \fi}

```

## 2.4 Positionnement vertical de éléments

La variable `\TVextraheight`, dont la valeur par défaut vaut `.7\baselineskip` permet d'écarter légèrement les valeurs maximales de la fonction, du filet horizontal supérieur.

```
68 \newdimen\TVextraheight
```

```
69 \setlength{\TVextraheight}{.7\baselineskip}
```

`\niveau` La commande `\niveau`, utilisée uniquement dans les lignes relatives aux valeurs des fonctions, permet d’initialiser les valeurs des compteurs `\@niveaux` (nombre total de niveaux utilisés dans la ligne) et `\@pos` (indicateur du niveau courant). Elle active également le drapeau `\if@socle` utilisé par la commande `\@socle`. Celle-ci place un filet invisible de hauteur `\TVextraheight` et ajoute `\@pos - 1` sauts de lignes (les colonnes sont alignées par le bas), ce qui assure le positionnement vertical de l’élément (valeur de la fonction ou flèche). Le drapeau `\if@socle` devra être mis localement à ‘faux’ dans certaines colonnes (cf. `\dbarre` et `\discont`).

```
70 \newcount\@niveaux
71 \newcount\@pos
72 \newif\if@socle
73 \newcommand{\niveau}[2]{\global\@pos=#1 \global\@niveaux=#2
74 \global\@socletrue}
75 \newcommand{\@socle}{%
76 \ifnum\@pos=1 \@soclefalse \fi
77 \if@socle
78 \rule{\z@}{\TVextraheight}%
79 \@tempcnta=\@pos
80 \advance\@tempcnta by -1
81 \whiledo{\@tempcnta>0}{\TVnl \null \advance\@tempcnta by -1}%
82 \fi}
```

## 2.5 Nouveaux types de colonnes

Ces définitions nécessitent les extensions `array` et `varwidth`. L’environnement `varwidth`, comme `minipage`, redéfinit la commande `\`. On la renomme à l’intérieur des environnements `varwidth`, de façon à éviter la confusion entre passage à la ligne à l’intérieur d’une colonne et passage à la ligne suivante du tableau : `\TVnl` (commande interne) provoque un changement de ligne à l’intérieur d’une colonne, l’utilisateur peut continuer à utiliser `\` pour terminer une ligne du tableau. La commande `\TVtabularnewline`, définie dans l’environnement `tabvar`, provoque un changement de ligne dans le tableau (`\tabularnewline`) et affecte la valeur ‘vrai’ au drapeau `\ifreset@niveaux`, ce qui commande la réinitialisation des compteurs `\@pos` et `\@niveaux` à la valeur 1. Cette réinitialisation aura lieu *après* que la commande `\@socle` ait placé les valeurs de la fonction et les flèches à la bonne hauteur.

```
83 \newif\ifreset@niveaux
84 \newcommand{\reset@niveaux}{%
85 \ifreset@niveaux
86 \global\@niveaux=1 \global\@pos=1 \global\@soclefalse
87 \fi}
```

On définit des variantes C, L et R, des colonnes `c`, `l` et `r` : ce sont des *minipage* alignées par le bas, dont la largeur est celle de la ligne la plus longue, avec un maximum de `\TVmaxcolwidth` fixé à `\linewidth` par défaut, (voir la documentation de l’extension `varwidth.sty`).

```
88 \newdimen\TVmaxcolwidth
89 \setlength{\TVmaxcolwidth}{\linewidth}
90 \newcolumntype{C}{%
91 >{\begin{varwidth}[b]{\TVmaxcolwidth}\let\TVnl=\
```

```

92   \let\=\TVtabularnewline $}%
93   c%
94   <{\@socle \reset@niveaux
95     $\@finalstrut\@arstrutbox\end{varwidth}}
96 \newcolumnntype{L}{%
97   >{\begin{varwidth}[b]{\TVmaxcolwidth}\let\TVnl=\
98     \let\=\TVtabularnewline $}%
99   l%
100  <{\@socle \reset@niveaux
101    $\@finalstrut\@arstrutbox\end{varwidth}}
102 \newcolumnntype{R}{%
103   >{\begin{varwidth}[b]{\TVmaxcolwidth}\let\TVnl=\
104     \let\=\TVtabularnewline $}%
105   r%
106  <{\@socle \reset@niveaux
107    $\@finalstrut\@arstrutbox\end{varwidth}}

```

On définit également un type N pour les domaines où la fonction n'est pas définie : la colonne est coloriée en faisant appel à l'extension `colortbl`. La couleur peut être choisie par l'utilisateur, par exemple :

```
\definecolor{TVcolor}{rgb}{0.66, 0.8, 0}
```

donne un vert, voir `color.sty` pour la façon de définir des couleurs.

```

108 \definecolor{TVcolor}{gray}{0.7}
109 \newdimen\TVarraycolsep
110 \newdimen\TVcolorLeftSep
111 \newdimen\TVcolorRightSep
112 \setlength{\TVcolorLeftSep}{\TVarraycolsep}
113 \setlength{\TVcolorRightSep}{\TVarraycolsep}
114 \newcolumnntype{N}{%
115   >{\columncolor{TVcolor}[\TVcolorLeftSep] [\TVcolorRightSep]}
116   c}

```

## 2.6 Commandes de saisie

Les valeurs à afficher dans chaque ligne peuvent être saisies directement (1.4, +, -, etc.) comme dans un tableau normal. Les lignes correspondant aux valeurs des fonctions comportent plusieurs étages, nous disposons deux compteurs, `\@niveaux` qui contient le nombre total de niveaux (ou étages) utilisés dans la ligne, `\@pos` qui indique le niveau courant.

<code>\croit</code>	Les commandes <code>\croit</code> , <code>\decroit</code> et <code>\constante</code> tracent les flèches à la hauteur
<code>\decroit</code>	adéquate et mettent à jour le compteur <code>\@pos</code> . Un message d'erreur est affiché
<code>\constante</code>	lorsque l'une de ces commandes fait sortir de la plage de niveaux déclarés par la commande <code>\niveau</code> .

```

117 \newcommand{\decroit}{\FlecheD
118     \global\advance\@pos by -1
119     \ifnum\@pos<1
120     \PackageError{tabvar.sty}%
121       {Les arguments la commande
122         \protect\niveau\space sont incorrects}%
123     \fi}
124 \newcommand{\croit}  {\raisebox{-\baselineskip}{\FlecheC}%
125     \global\advance\@pos by 1

```

```

126             \ifnum \@pos > \@niveaux
127             \PackageError{tabvar.sty}%
128             {Les arguments la commande
129             \protect\niveau\space sont incorrects}%
130             \fi}
131 \newcommand{\constante}{\FlecheH}

```

`\dbarre` La commande `\dbarre` sert à tracer les doubles barres La commande `\vline` ne peut pas être utilisée à cette fin dans les environnements de type `\parbox`, car sa portée est limitée à un interligne.

On calcule la hauteur exacte de la rangée, dans les deux cas `\@niveaux=1` et `\@niveaux>1`, `\@tempdimc` contient la hauteur totale (*totalheight*) et `\@tempdimb` la profondeur (*depth*).

```

132 \newcommand{\barre@dth}{%
133   \ifnum \@niveaux=1
134   \@tempdimc=TVarraystretch\baselineskip
135   \else
136     \@tempcnta=\@niveaux
137     \advance\@tempcnta by -1
138     \@tempdimc=\@tempcnta\baselineskip
139     \@tempdimb=TVextraheight
140     \ifdim \@tempdimb < .7\baselineskip
141       \@tempdimb=.7\baselineskip
142     \fi
143     \advance\@tempdimc by \@tempdimb
144     \advance\@tempdimc by \dp\@arstrutbox
145   \fi
146   \@tempdimb=\dp\@arstrutbox}

```

On fait appel à `\rule` pour le tracé de `\dbarre`.

```

147 \newcommand{\dbarre}{%
148   \barre@dth
149   \rule[-\@tempdimb]{.5\p@}{\@tempdimc}%
150   \kern 2\p@
151   \rule[-\@tempdimb]{.5\p@}{\@tempdimc}%
152   \@soclefalse}

```

`\barre` La commande `\barre` prend un argument obligatoire. `\barre{}` trace un filet vertical centré dans une colonne. Lorsque l'argument est non vide, celui-ci est superposé (centré) sur le filet. Le filet est tracé en gris par défaut (couleur paramétrable).

```

153 \newsavebox{\tab@box}
154 \definecolor{TVbarrecolor}{gray}{0.7}
155 \newcommand{\barre}[1]{%
156   \sbox{\tab@box}{\ensuremath{#1}}%
157   \barre@dth
158   \@tempcnta=\@pos
159   \advance\@tempcnta by -1
160   \advance\@tempdimb by \@tempcnta\baselineskip
161   \raisebox[-\@tempdimb][Opt][Opt]{%
162     \makebox[\wd\@tab@box][c]{\color{TVbarrecolor}%
163       \rule{.5\p@}{\@tempdimc}}}%

```

```

164 \kern-\wd\tab@box\usebox{\tab@box}%
165 }

```

`\discont` La commande `\discont` s'utilise lorsque la fonction présente une discontinuité, elle réclame 3 arguments obligatoires : le premier est la limite à gauche  $f_-$ , le deuxième le signe ' $<$ ' ou ' $>$ ', le troisième est la limite à droite  $f_+$ . L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X ne peut pas toujours comparer facilement les valeurs de  $f_-$  et  $f_+$  (penser à  $f_- = \sqrt{e}$ ,  $f_+ = \pi/2$ ), le deuxième argument précise si  $f_- < f_+$  ou si  $f_- > f_+$ . En plus de ces 3 arguments obligatoires, un argument optionnel (entier positif) permet d'écarter verticalement les valeurs  $f_-$  et  $f_+$  ; la valeur de cet entier donne le nombre de niveaux supplémentaires à intercaler (0 par défaut). On commence par mesurer la largeur des deux arguments #2 et #4 pour pouvoir les centrer ensuite dans une boîte de largeur égale au maximum des deux largeurs. Si cette disposition ne convient pas, on pourra toujours ajouter un `\hfill` à droite où à gauche de la valeur à déplacer.

```

166 \newcommand{\discont}[4][0]{%
167   \settowidth{\@tempdimc}{\ensuremath{#2}}%
168   \settowidth{\@tempdimb}{\ensuremath{#4}}%
169   \ifdim\@tempdimc<\@tempdimb \@tempdimc=\@tempdimb\fi
170   \rule{\z@}{\TVextraheight}%
171   \@soclefalse
172   \ifthenelse{\equal{#3}{<}}%

```

Cas où  $f_- < f_+$  : on pose la valeur de  $f_+$  (#4), puis on saute autant de lignes supplémentaires qu'indiqué dans l'argument optionnel, ensuite on passe à la ligne et on pose la valeur de  $f_-$  (#2), enfin on ajoute en dessous `\@pos - 1` sauts de lignes pour positionner le tout en hauteur. Il reste à ajuster le compteur `\@pos` pour que la flèche suivante soit placée à la bonne hauteur.

```

173   {\makebox[\@tempdimc]{\ensuremath{#4}}}%
174   \@tempcnta=#1
175   \whiledo{\@tempcnta>0}{\TVnl \null \advance\@tempcnta by -1}%
176   \TVnl
177   \makebox[\@tempdimc]{\ensuremath{#2}}%
178   \@tempcnta=\@pos
179   \advance\@tempcnta by -1
180   \whiledo{\@tempcnta>0}{\TVnl \null \advance\@tempcnta by -1}%
181   \global\advance\@pos by 1
182   \global\advance\@pos by #1
183   }%
184   {\ifthenelse{\equal{#3}{>}}%

```

Cas où  $f_- > f_+$  : *idem* en permutant  $f_-$  et  $f_+$ .

```

185   {\makebox[\@tempdimc]{\ensuremath{#2}}}%
186   \@tempcnta=#1
187   \whiledo{\@tempcnta>0}{\TVnl \null \advance\@tempcnta by -1}%
188   \TVnl
189   \makebox[\@tempdimc]{\ensuremath{#4}}%
190   \@tempcnta=\@pos
191   \advance\@tempcnta by -2
192   \advance\@tempcnta by -#1
193   \whiledo{\@tempcnta>0}{\TVnl \null \advance\@tempcnta by -1}%
194   \global\advance\@pos by -1
195   \global\advance\@pos by -#1
196   }%

```



Cas où le deuxième argument n'est ni < ni > : erreur

```
197     {\PackageError{tabvar.sty}%
198         {Le second argument de \protect\discont\space doit \^etre
199         \MessageBreak soit '<' soit '>'}}%
200     }%
201 }
```

## 2.7 Environnement 'tabvar'

L'environnement tabvar est un array où sont redéfinis \TVarraystretch, \TVarraycolsep et \tabularnewline.

tabvar

```
202 \newcommand{\TVarraystretch}{1.5}
203 \setlength{\TVarraycolsep}{1pt}
204 \newenvironment{tabvar}[1]
205     {\renewcommand{\arraystretch}{\TVarraystretch}%
206     \setlength{\arraycolsep}{\TVarraycolsep}%
207     \global\@niveaux=1 \global\@pos=1 \global\@soclefalse
208     \def\TVtabularnewline{\reset@niveauxtrue\tabularnewline}%
209     \begin{array}{#1}}
210     {\end{array}}
```

Chargement du fichier de préférences, si il en existe un.

```
211 \InputIfFileExists{tabvar.cfg}
212     {\typeout{loading tabvar.cfg}}
213     {\typeout{tabvar.cfg not found, using default values}}
```

## 3 Fichier de configuration

```
214 %% Fichier de configuration de l'extension 'tabvar.sty'.
215 %%
216 %% D'ecommenter la ligne suivante pour que les variantes MetaPost
217 %% des fl'eches soient utilis'ees \`a la place de la fonte tabvar.pfb
218 %% (d'econseill\`e en g'en'eral et *jamais* sous LuaLaTeX ou XeLaTeX).
219 %%
220 %%\FlechesMPtrue
221 %%
222 %% Choix d'une des 4 variantes pour les fl'eches PostScript
223 %%
224 %%\FlechesPS1    % (d'efaut)
225 %%\FlechesPS2    % assorties \`a la police Fourier
226 %%\FlechesPS3
227 %%\FlechesPS4
228 %%
229 %% Ce param'etre permet d'augmenter la largeur des colonnes contenant
230 %% des fl'eches (essayer 1.3, 1.5, etc.), sa valeur par d'efaut est 1 :
231 %%
232 %%\renewcommand*{\TVarrowscolstretch}{1}
233 %%
234 %% Ce param'etre permet d'ajuster la hauteur des lignes
235 %% de 'tabvar' correspondant aux variations d'une fonction ;
```

```

236 %% sa valeur par d'efaut est :
237 %%
238 %%\setlength{\TVextraheight}{0.7\baselineskip}
239 %%
240 %% Valeur de \arraycolsep utilis'ee dans 'tabvar'.
241 %%
242 %%\setlength{\TVarraycolsep}{1pt}
243 %%
244 %% Valeur de \arraystretch utilis'ee dans 'tabvar'.
245 %%
246 %%\renewcommand{\TVarraystretch}{1.5}
247 %%
248 %% Largeur maximale des colonnes de type C, L ou R.
249 %%
250 %%\setlength{\TVmaxcolwidth}{\linewidth}
251 %%
252 %% Exemples de d'efinitions de couleurs pour les colonnes 'N'
253 %% o'u la fonction est non d'efinie.
254 %%
255 %%\definecolor{TVcolor}{gray}{0.5}
256 %%\definecolor{TVcolor}{rgb}{0.33, 0.12, 0}
257 %%\definecolor{TVcolor}{cmymk}{0.91,0,0.88,0.12}
258 %%
259 %% Les valeurs suivantes assurent que les colonnes 'N' sont
260 %% colori'ees sur toute leur largeur.
261 %%
262 %%\setlength{\TVcolorLeftSep}{\TVarraycolsep}
263 %%\setlength{\TVcolorRightSep}{\TVarraycolsep}
264 %%
265 %% On peut ajuster comme ci-dessus la couleur des filets
266 %% tra\c{c}'es par la commande \barre{}.
267 %%
268 %%\definecolor{TVbarrecolor}{gray}{0.7}

```

## Change History

tabvar-0.9	General : Ajout de deux options pour le choix du type de flèches (suggestion de Frank Stengel). . . . .	2	tabvar-1.2	General : \@ptsize peut prendre des valeurs négatives (classes koma-script avec tailles inférieures à 10pt). Utiliser \fsize à la place (patch proposé par Ulrike Fisher, merci Ulrike). . . . .	7
tabvar-1.0	Par défaut, les flèches sont prises maintenant dans la fonte type 1 de Michel Bovani. . . . .	2	tabvar-1.2b	General : Augmenter la valeur de \TVmaxcolwidth à \linewidth). . . . .	5
tabvar-1.1	General : Ajout d'un paramètre \TVmaxcolwidth pour choisir la largeur maximale des colonnes de type C, L, R, au lieu d'une valeur fixe. . . . .	5	tabvar-1.3	General : Valeur de la profon-	

deux <code>\@tempdimb</code> corrigée dans <code>\barre</code> . Bug signalé par Frank Stengel. . . . . 7	en MetaPost est déplacée ( <code>At-</code> <code>BeginDocument</code> ) pour éviter un message d'erreur avec XeLa- TeX. Bug signalé par Thierry Wybrecht. . . . . 3
tabvar-1.4 General : Ajout d'une commande <code>\TVarrowscolstretch</code> permet- tant d'augmenter la largeur des colonnes contenant les flèches. . 3	Trois nouvelles formes de flèches dessinées par Michel Bo- vani. Ajout de la commande <code>\FlechesPS</code> pour y accéder. . . . 3
tabvar-1.5 General : La définition des flèches	